



# Обновление прошивки в весах МК\_SL(S2L)


## Где скачать новую версию прошивки для весов МК\_SL(S2L)

Новую версию прошивки для весов МК\_SL(S2L) можно скачать с сайта МАССА-К:

<https://massa.ru/soft/proshivki-k-vesam/pproshivka-sl/>

## Как сохранить на SD-карту новую версию прошивки для обновления


- ✓ Подключить SD-карту к персональному компьютеру;
- ✓ Удалить с SD-карты все файлы или отформатировать ее;
- ✓ Скачать с сайта МАССА-К новую версию прошивки (zip-архив);
- ✓ Сохранить скачанный файл прошивки в корень SD-карты.




## Как обновить прошивку в весах МК\_SL(S2L)




- ✓ Вставить SD-карту в разъем на сенсорном экране;



- ✓ Войти в меню настроек – долгое нажатие (~ 5 сек.) на знак логотипа в верхнем левом углу;




✓ Выбрать пункт меню SD-карта;



✓ Ввести пароль администратора. По умолчанию – «0000»;



✓ Нажать кнопку «Обновить»;



✓ Выбрать язык.



**Не выключайте весы!**

Ход обновления прошивки будет отображаться на экране. После успешного обновления весы автоматически перезагрузятся. Обновление прошивки занимает ~ 3-5 минут.

## Что нужно сделать после обновления прошивки весов MK\_SL(S2L)

После обновления прошивки, необходимо провести тест принтера:

- ✓ Открыть крышку печатающего устройства весов;
- ✓ На сенсорном экране нажать и удерживать в течение 2-х секунд кнопку печати теста принтера



- ✓ Повторить процедуру печати теста принтера до тех пор, пока не будет распечатана тестовая этикетка «Шахматное поле»;
- ✓ Закрыть крышку печатающего устройства.

**Техническая поддержка АО «МАССА-К»:**

(812) 319-70-87, (812) 319-70-88

e-mail: [support@massa.ru](mailto:support@massa.ru)